

第一章 系统配置与安装

§ 1-1 富怡纺织服装图艺设计系统的配置

◇专业配置 (Win98/2000/XP/Vista):

主机环境: P4 2.0 以上 CPU、内存 512M 以上、80G 以上的硬盘、CD-ROM

显示器: 17" 以上高分辨率 (1024×768) 彩色显示器、32M 以上的显卡

A4 (12×12) 数字化板、A6 手写板

A4 彩色扫描仪

A3 彩色喷墨打印机

1000W 以上不间断电源

◇网络服务器 (Win98/2000/XP/Vista) :

主机环境: P4 2.0 以上 CPU、内存 512M 以上、40G 以上的硬盘、CD-ROM

显示器: 14" 以上高分辨率彩色显示器、16M 以上的显卡

1000W 以上不间断电源

◇客户机配置 (Win98/2000/XP/Vista)

客户机的配置根据客户条件可参照专业配置。

§ 1-2 富怡纺织服装图艺设计系统的安装

富怡纺织服装图艺设计系统包装盒内附光盘一张 (如图 1-1)、USB 加密锁一个、说明书一本。光盘包括安装程序和设计资料库, 安装程序根据用户的不同需要分为单机版和网络版。富怡纺织服装图艺设计系统的安装程序采用标准的 Windows 程序的安装界面, 在安装过程中会随时提示你安装选项和安装进度。



图 1-1 富怡纺织服装图艺设计系统安装盘

◇单机版的安装与卸载

■安装

※注意：USB 加密锁先不要插在电脑的 USB 插口上。因为在安装过程中，如果 USB 加密锁已插上，可能会导致加密锁驱动程序安装失败，使软件不能运行。

1. 将富怡纺织服装图艺设计系统安装盘插入 CD-ROM。
2. 在系统安装盘主目录下双击  安装文件 (setup.exe)。
3. 转入安装准备 InstallShield Wizard 向导界面 (如图 1-2)，该向导能帮助您准确完成安装程序的设置。




图 1-2 准备向导界面

4. 准备向导完成后, 进入富怡纺织服装图艺设计系统的安装界面 (如图 1-3), 按照提示步骤进行其余部分的安装。



图 1-3 安装界面

①若要继续安装, 单击“下一步”, 出现选择目的地理位置界面 (如图 1-4)。在

目标文件夹处显示安装富怡纺织服装图艺设计系统所在的位置，这是系统提供的默认位置；若想安装到其它文件夹下，通过“浏览”选择安装的路径。




图 1-4 目标文件夹的选择

②单击“下一步”，进入选择安装类型的界面（如图 1-5）：




图 1-5 安装类型选择

在安装类型中有典型 (T)、压缩 (C)、定制 (U) 这三种:

典型 (T): 该安装是安装最常用的选项。方法简单, 推荐用户使用, 特别是初学者。

压缩 (C): 该安装是压缩程序, 安装所需的最少选项。

定制 (U): 该安装是可以选择需要安装的选项, 建议高级用户使用。选择“定制”, 单击“下一步”, 转入“富怡纺织服装图艺设计系统”安装程序选择安装程序的组件界面 (如图 1-6)。在“选择组件”的界面中, 我们可以看到安装的组件有运行程序、针织库, 并显示每一组件的内容及所需的空间。用户可根据需要选择安装的组件。




图 1-6 安装程序组件选择

- ③选择好安装类型后, 单击“下一步”, 转入选择程序文件夹界面 (如图 1-7)。程序图标将会添加到“程序文件夹”中。在“程序文件夹 (P)”处, 可以重新命名文件夹或从“现有文件夹”列表中选择。



图 1-7 选择程序文件夹

④单击“下一步”以继续，转入安装状态界面（如图 1-8）。




图 1-8 安装状态界面

⑤单击“确定”，转入 InstallShield Wizard 完成的界面（如图 1-9）。单击“完成”结束安装。



图 1-9 安装完成

■ 卸载

运行 setup.exe，进入卸载富怡纺织服装图艺设计系统界面（如图 1-10）。



图 1-10 修改、修复或删除程序界面

选择“除去”，单击“下一步”，弹出卸载提示对话框（如图 1-11），单击“是”，将完全卸载富怡纺织服装图艺设计系统。




图 1-11 除去程序提示

※注意：富怡纺织服装图艺设计系统正在运行状态下的安装与卸载完后提示如图 1-12，系统必需重启。




图 1-12 提示重启计算机

§ 1-3 富怡纺织服装图艺设计系统的简介

系统安装完毕后，在安装位置的目录结构（如图 1-13）：




图 1-13 目录结构图

※注意：网络服务器上不能运行网络版的富怡纺织服装图艺设计系统。

◇打开富怡纺织服装图艺设计系统




在 Win98/2000/XP/Vista 中, 插上加密锁后, 单击开始按钮  → 所有程序 (P)  → 富怡纺织服装图艺设计系统, 即可进入富怡纺织服装图艺设计系统, 亦可双击桌面上的富怡纺织服装图艺设计系统的快捷方式图标  进入。打开富怡纺织服装图艺设计系统, 显示其操作界面 (如图 1-14):



图 1-14 操作界面